

Si vous venez de changer de solution ENT et que vous aviez déjà Pronote avec l'ancien ENT, il est important de supprimer **tous** les identifiants CAS des utilisateurs. Cela permettra l'interconnexion entre oZe et Pronote. En effet, oZe communiquera le nouvel identifiant CAS à Pronote, chose qu'il ne peut pas faire lorsqu'un identifiant est déjà présent.

Vous pouvez réaliser cette opération depuis Pronote Serveur. Pour ce faire :

- Rendez-vous dans l'onglet **Communication > Gestion des identités > Délégation d'authentification**.
- Sélectionnez **CAS** dans le premier menu déroulant.
- Sélectionnez le **type d'utilisateur** dans le second menu déroulant.
- **Sélectionnez tous les utilisateurs**
- Supprimez l'identifiant CAS de tous les utilisateurs. Colonne « **Identifiant fournisseur identités** »


Cela n'a pas d'impact sur l'accès des utilisateurs, car oZe enverra le nouvel identifiant CAS à Pronote à la prochaine connexion à Pronote depuis oZe.

Avec oZe, la gestion de votre connecteur Pronote est simplifiée. La synchronisation se fait automatiquement après paramétrage de Pronote.NET.


1. Configuration automatique

1.1 En mode hébergé

Rendez-vous sur **PRONOTE.net** via la console pour activer l'interconnexion des Espaces avec oZe. La base doit être en service sur le serveur PRONOTE, mais **non publiée sur PRONOTE.net**.




Cliquez sur l'onglet « **Déléguer l'authentification** »
Cochez « **CAS** » dans « **Protocole Cas** »



Indiquer les modes de connexion concernés

Choix de la délégation en fonction de l'espace

Mode de connexion	Délégation d'authentification			
	Cas	Ws-Federation	EduConnect	Aucune
Page commune				✓
Espace Direction				✓
Espace Professeurs				✓
Espace Vie scolaire				✓
Espace Parents				✓
Espace Accompagnants				✓
Espace Elèves				✓
Espace Entreprise				✓
Espace Académie				✓



Cliquez sur l'icône , sur la ligne CAS

Paramètres de publication | **Déléguer l'authentification** | Paramètres de sécurité

Déléguer l'authentification

Gestion des délégations


Les paramètres de délégations sont partagés entre le serveur PRONOTE et PRONOTE.net. Cochez celle(s) à activer sur PRONOTE.net afin de définir la délégation de chaque espace.

Actif	Nom délégation	
+	Protocole Cas	
✓	CAS	
+	Protocole EduConnect	
+	Protocole Ws-Federation	
	ADFS	

Choisissez votre ENT dans la liste pour récupérer automatiquement tous les paramètres.

Définir une délégation CAS

Nom de la délégation : Paramètres d'identification des utilisateurs

Mon ENT : 

Les paramètres nécessaires à l'intégration doivent être communiqués par l'ENT

URL du serveur CAS Les adresses d'authentification et de validation sont différentes

Lien d'authentification :
Lien de validation :

URL à communiquer au socle ENT : https://pronote.index-education.net/pronote/**

Autoriser l'authentification directe par PRONOTE.net. URL à communiquer aux utilisateurs de PRONOTE pour une connexion directe : <https://pronote.index-education.net/pronote/?login=true>

Annuler Valider

Définir une délégation CAS

Nom de la délégation : Paramètres d'identification des utilisateurs

Mon ENT :


URL du serveur CAS Les adresses d'authentification et de validation sont différentes

L'url du serveur CAS doit être : https://enc.hauts-de-seine.fr/auth/realms/oze_hds/protocol/cas

Si ce n'est pas le cas, vous devez modifier ce champ et y inscrire cette url.

Rendez-vous sur « **Serveur PRONOTE** » via la console pour activer l'interconnexion des clients PRONOTE avec oZe. **La base ne doit pas être en service.**

Cliquez sur l'onglet « **Déléguer l'authentification** ». **Ne cochez pas l'option « Autoriser l'authentification directe par PRONOTE.net ».**



Répétez les mêmes manipulations que pour PRONOTE.net.

Depuis le **client PRONOTE**, vérifiez qu'il n'y a pas de problèmes d'identification depuis l'onglet « **Communication** » puis le sous onglet « **Gestion des identités** ».


Rappel :

Si vous n'utilisez pas oZe l'an dernier, les « **identifiants fournisseur identités** » doivent être supprimés afin que oZe puisse communiquer les siens à PRONOTE. (Voir début de la documentation)


1.2 En mode non hébergé

Rendez-vous sur **PRONOTE.net** pour activer l'interconnexion des Espaces avec oZe. La base doit être en service sur le serveur PRONOTE, mais **non publiée sur PRONOTE.net**.


Cliquez sur « Déléguer l'authentification »





Cochez « CAS » dans « Protocole CAS »



Indiquez les modes de connexion concernés



Cliquez sur l'icône  , sur la ligne CAS




Choisissez votre ENT dans la liste pour récupérer automatiquement tous les paramètres.

Indiquer dans les champ «URL du serveur CAS » :

https://enc.hauts-de-seine.fr/auth/realms/oze_hds/protocol/cas

Rendez-vous sur « **Serveur PRONOTE** » pour activer l'interconnexion des clients PRONOTE avec oZe. **La base ne doit pas être en service.**

Cliquez sur l'onglet « **Déléguer l'authentification** »



Répétez les mêmes manipulations que pour PRONOTE.net.